

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN HIGIÉNICA DE ORINA

URINE (CLEAN CATCH) COLLECTION PROCEDURE

LOS SUMINISTROS PROVISTOS

- Un sobre con toallita húmeda o jabón suave para limpiar la zona genital
- Un envase de plástico estéril para almacenar y transportar la muestra de orina
- Una bolsa de riesgo biológico para colocar el envase con orina y así transportarlo
- Un bacinica para la recolección de la muestra (de ser necesario) –si se usa la bacinica, colóquela por debajo del asiento del inodoro, con la parte redondeada apuntando hacia el frente del inodoro.

CÓMO OBTENER LA MUESTRA DE ORINA

1. Lávese las manos antes y después del procedimiento.
2. Lave la zona genital con la toallita húmeda o el jabón suave provistos
 - a. Mujeres: el pliegue de los labios mayores/frotar continuamente
 - b. Varones incircuncisos: retroceda el prepucio
3. Deseche la toallita húmeda después de usarla
4. Haga que el paciente empiece a orinar (siga separando el pliegue de los labios mayores) dejando que el chorro inicial caiga en la bacinica o en el inodoro.
5. Obtenga la porción a medio chorro en el envase de plástico estéril sin contaminar el envase.
 - a. Obtenga la muestra incluso si el paciente no es capaz de dejar de / empezar a orinar.
 - b. Si usa la bacinica para la recolección, vierta cuidadosamente la muestra de orina en el envase de plástico estéril provisto.
6. Asegúrese de que la tapa cierre firmemente.

AL ETIQUETAR EL ENVASE

1. Escriba en el envase de la orina lo siguiente:
 - El primer nombre del paciente y el apellido,
 - Núm. de expediente médico o fecha de nacimiento,
 - Fecha/hora de la recolección
2. Coloque el envase en una bolsa de riesgo biológico y séllela.

TRANSPORTACIÓN INMEDIATA

- Transporte inmediatamente al laboratorio – debe examinarse dentro de la siguiente hora de su obtención

TRANSPORTACIÓN TARDÍA

- Refrigere y transpórtela refrigerada LO MÁS PRONTO POSIBLE al laboratorio - debe examinarse dentro de las siguientes 24 horas de su obtención